

## RiskGuard 無料サンプル マニュアル（動作確認用）

本マニュアルでは、RiskGuard の無料サンプルを使用して

お客様の環境で正常に動作するか確認する手順を説明します。

本サンプルは「動作確認専用」です。実際の製品版とは機能が異なります。

※ デモ口座での検証を推奨いたします

※ 本番口座での検証で発生したいかなる問題について補償いたしませんので自己責任でお願いします

※ 本サンプルは、常時「取引禁止状態」として動作します。エントリーを行うと以下の挙動になります。

- ・エントリーが検出される
- ・直後にポジションが自動決済される
- ・スマートフォンへ通知が送信される

---

### 1. 動作確認の目的

本サンプルでは以下を確認します。

- ・ PC 版 MT5 で EA が正常に動作するか
- ・ 自動売買設定が正しく行えるか
- ・ スマートフォンへの通知が正常に届くか

---

### 2. 事前準備

#### 2-1. MT5（PC 版）の準備

PC に MetaTrader5（MT5）をインストールしてください。

※すでにインストール済みの場合はそのまま使用可能です

---

#### 2-2. スマートフォンの準備

スマートフォンに MT5 アプリをインストールしてください。

MT5 のプッシュ通知の設定を ON にしてください

## 2-3. スマホ通知（Push 通知）の設定

### ① スマホ側

1. MT5 アプリを起動
2. 「設定」→「メッセージ」
3. MetaQuotes ID を確認

### ② PC 側

1. MT5 を起動
2. 「ツール」→「オプション」→「通知」タブを選択
3. 「プッシュ通知機能を有効にする」にチェック
4. 「MetaQuotes ID」にスマートフォンの MT5 に表示されている ID を入力  
→ スマホ版 MT5 の「設定」→「チャットとメッセージ」の最下部に表示されている ID
5. 「テスト」を押し、通知が届くことを確認

The screenshot shows the 'Options' dialog box with the 'Notification' tab selected. The 'Push notification functionality' checkbox is checked. Below it, 'Local terminal notifications' and 'Trading server notifications' are unchecked. The 'MetaQuotes ID' field contains the text 'A0123456,CDE12345'. To the right of the field is a 'Test (T)' button. Below the field, there is explanatory text in Japanese about the ID and how notifications are sent. At the bottom, there are buttons for 'Download terminal:' with 'iPhone' and 'Android' options, and 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

オプション

サーバー チャート 取引 エキスパートアドバイザー GPU イベント 通知 Eメール FTP コミュニティー

☒ プッシュ通知機能を有効にする

☐ ローカルターミナルからの通知

☐ 取引サーバからの通知

MetaQuotes ID:  テスト (T)

ここに MetaQuotes ID を入力し、MetaQuotes サービスからの通知を、iPhone やアンドロイド等のモバイルデバイスで受信できるようにします。この ID は、「設定 -> メッセージ」で確認できます。

これらの通知は、リアルタイムに紛失することなく直接お客様のデバイスにインストールされたモバイルターミナルに送られます。そして、通知機能はエキスパートアドバイザーやスクリプトから生成・送信することができます。

ダウンロードする端末:


👉 スマートフォンに通知が届けば OK です

## MT5 の基本設定（必須）

「ツール」―「オプション」―「エキスパートアドバイザ」タブにて以下にチェックを入れます。

- ☒ アルゴリズム取引を許可
- ☒ DLL の使用を許可（必要な場合のみ）

「OK」をクリックします。



### ⚠ 重要

上記のいずれかが OFF の場合、EA は動作しません。

特に「アルゴリズム取引」が OFF のままになっているケースが多いためご注意ください。

### 3. EA の導入手順

#### 3-1. ファイル配置


1. MT5 メニュー「ファイル」→「データフォルダを開く」
2. 「MQL5」→「Experts」フォルダを開く
3. サンプルの ex5 ファイルを配置

#### 3-2. MT5 へ反映


- MT5 を再起動  
または
- ナビゲータを右クリック → 更新

#### 3-3. EA の有効化


1. 任意のチャートを開く
2. ナビゲータから EA をドラッグ＆ドロップ



3. 「はい」を選択



4. 「アルゴリズム取引を許可」にチェックが入ってなかった場合は入れて、「OK」



対応後に、2 の画面の赤枠のメッセージが出れば、設定完了です  
ログは「エキスパート」タブに出ます

---

#### 4. 動作確認手順

以下の手順で確認を行います。

---

##### STEP1

スマートフォンまたは PC から  
デモ口座でエントリーを行う

---

##### STEP2

エントリー後、ポジションが即時決済されることを確認

---

##### STEP3

スマートフォンに通知が届くことを確認

---

#### 5. 確認チェックリスト

以下がすべて確認できれば、環境は正常です。

- ☐ EA がチャートに適用できた
- ☐ 自動売買が ON になっている
- ☐ エントリー後すぐ決済された
- ☐ スマートフォンに通知が届いた

---

## 6. 動作の説明

本サンプルは常時「取引禁止状態」として動作します。

そのため、すべてのエントリーは以下ようになります。

- エントリー検出
- 即決済
- 通知送信

👉 これは正常な動作です

---

## 7. 動作しない場合

以下をご確認ください。

- 自動売買が ON になっているか
  - EA が正しく適用されているか
  - 通知設定が完了しているか
  - テスト通知が届くか
  - MT5 のログにエラーが出ていないか
- 

## 8. 本製品について

本サンプルで動作確認ができた場合、

お客様の環境で RiskGuard は正常に動作する可能性が高いです。

安心して製品版をご利用いただけます。

---

## まとめ

本サンプルは「動作確認」を目的としたものです。まずは本手順に従って確認を行い、

正常に動作することを確認してから製品版をご利用ください。